



**Manual  
Aplicativo softphone Xlite 4.5  
,para Windows**

## Instalación y Configuración

### Requisitos:

Memoria: 256 Mb.

Espacio en disco: 30 Mb.

Tarjeta de sonido.

Sistema operativo Windows 7, Windows XP, Vista.

Diadema o micrófono y bocinas.

Web Cam (opcional para función de videollamada entre VOZip Entel)

**Paso 1.** Ingresar a la página web del Ente y el servicio VOZip.

**Paso 2.** Bajar el archivo instalador del programa o aplicación.


**Paso 3.** Ejecutar el archivo y aceptar los pasos de la instalación por defecto hasta concluir.

**Paso 4.** Agregar una nueva cuenta de usuario SIP.



**Paso 5.** Seleccionar Softphone – Account Settings

**Paso 6.** Asignar el nombre de la cuenta SIP.



SIP Account

Account Voicemail Topology Presence Transport Advanced

Account name: VOZIP

Protocol: SIP

Allow this account for

Call

IM / Presence

User Details

\* User ID:

\* Domain:

Password:

Display name:

Authorization name:

Domain Proxy

Register with domain and receive calls

Send outbound via:


Domain

Proxy Address:

Dial plan: #1\|a.T;match=1;prestrip=2;

OK Cancel

**Paso 7.** Introducir los datos de la activación enviados al correo electrónico.



SIP Account

Account Voicemail Topology Presence Transport Advanced

Account name: VOZip entel

Protocol: SIP

Allow this account for

Call

IM / Presence

User Details

\* User ID: 50200002

\* Domain: vozzip.entel.bo

Password: .....

Display name: 50200002

Authorization name: 50200002

Domain Proxy

Register with domain and receive calls

Send outbound via:


Domain

Proxy Address:

Dial plan: #1\|a.T;match=1;prestrip=2;

OK Cancel

**Paso 8.** Ingresar a la pestaña Softphone y dentro de preferences en la opción de Audio Codecs marcar "Accept the firsts codec offered when negotiation audio codecs."



**Nota.- Se recomienda no aceptar actualizaciones de versiones y estar pendiente sobre nuevas versiones en el sitio web [www.entel.bo](http://www.entel.bo)**